


Conexión SSH

Módulo que te permite conectarte a una máquina remota por SSH, tanto por usuario y contraseña como por archivo PEM.



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

Descripción de los comandos

Conectar con pem

Conexión SSH con un archivo pem

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ingresa ruta del archivo pem	Ruta del archivo pem para la conexión ssh	/ruta/del/archivo.pem
Ingresa usuario	Nombre del usuario para la conexión ssh	user
Contraseña	Contraseña del usuario seleccionado	*****
Ingresa host	Host de la conexión	1.222.33.456
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable
Ingresa nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1

Crear carpeta

Crea una carpeta a traves de SSH

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ingrese nombre de la carpeta	Nombre usado para crear la carpeta	nombreDeLaCarpeta
Ingrese nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1

Cambiar directorio

Cambia la ruta donde se encuentra actualmente trabajando

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ingrese ruta del directorio	Ruta que se desea ir	/home/
Ingrese nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1

Ejecutar comando

Ejecuta un comando con argumentos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Comando a ejecutar	Comando que desea ejecutar	['ls', '-a']
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable
Ingrese nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1

Escribir en archivo

Ejecuta un comando con argumentos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del archivo a escribir	Ruta hacia el archivo que se desea escribir	/home/file.txt
Texto a escribir	Texto que deseas	Texto de ejemplo
Ingrese nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1

Leer un archivo

Leer un archivo a traves de SSH

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del archivo a leer	Ruta hacia el archivo que se desea leer	/home/file.txt
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable
Ingrese nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1

Cerrar la conexion

Cierra la conexion por SSH

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ingrese nombre de la conexion	Nombre de la conexion de SSH	conn1